



# Fondamenti di Informatica

*Rappresentazione dell'informazione*

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione

A.A. 2015-2016



Prof. Ing. Domenico Rosaci



Università degli Studi  
**Mediterranea**  
di Reggio Calabria

# Calcolatori Elettronici

- Con l'invenzione del **tubo a vuoto** (1904), del **transistor** (1947) e, infine, dei **circuiti integrati** (1969), l'evoluzione dei computer divenne inarrestabile




- Attualmente la potenza di calcolo degli elaboratori decuplica ogni 5–6 anni (...ma non può durare, almeno con le tecnologie in uso)


# Primi Calcolatori Elettronici

- # La costruzione dei primi calcolatori risale all'inizio degli anni '40, grazie alla tecnologia elettronica; i primi esemplari venivano programmati mediante connessioni elettriche e commutatori (**ENIAC, Mark I**)
- # Il nome di Von Neumann è legato invece ai primi calcolatori a programma memorizzato realizzati alla fine degli anni '40 (**EDSAC, Whirlwind, IAS, UNIVAC**)
  - Per la prima volta, vige il principio di *unitarietà di rappresentazione di dati e istruzioni*, che vengono codificati, all'interno dell'elaboratore, in maniera indistinguibile
- # La diffusione dei calcolatori a livello mondiale è avvenuta nei decenni '60 e '70


# Primi Calcolatori Elettronici




ENIAC (1946)




Mark I (1948)



EDSAC (1949)



Whirlwind (1949)



IAS (1952)



UNIVAC (1952)

# Il Personal Computer

- ✦ Tuttavia, l'esplosione dell'informatica come fenomeno di massa è datata 1981, anno in cui l'IBM introdusse un tipo particolare di elaboratore: il **Personal Computer** (PC)
- ✦ La particolarità dei PC consisteva nell'essere "assemblati" con componenti facilmente reperibili sul mercato (e quindi a basso costo)
  - Possibilità per qualsiasi casa produttrice di costruire "cloni"
- ✦ Attualmente i PC, o meglio il loro componente fondamentale — il **microprocessore** — è utilizzato in tutti i settori applicativi (non solo per elaborare dati):
  - Telefoni cellulari
  - Ricevitori satellitari digitali
  - Bancomat e carte di credito
  - Lavatrici e forni a microonde
  - Computer di bordo e ABS
  - ...

# Evoluzione

Illiacc (1955)



CDC 6600 (1963)



Cray 1 (1976)



Cray X1 (2002)



PC IBM (1981)



Portatile e Palmare (oggi)

# L'architettura di Von Neumann

- ‡ La capacità dell'elaboratore di eseguire successioni di operazioni in modo automatico è determinata dalla presenza di un dispositivo di **memoria**
  - ‡ Nella memoria sono registrati i **dati** e...
  - ‡ ...la descrizione delle operazioni da eseguire su di essi (nell'ordine secondo cui devono essere eseguite): il **programma**, la "ricetta" usata dall'elaboratore per svolgere il suo compito
- ‡ Il programma viene interpretato dall'**unità di controllo**



**Modello di Von Neumann**



# La macchina universale

- ‡ **Programma**: sequenza di operazioni atte a predisporre l'elaboratore alla soluzione di una determinata classe di problemi
  - Il programma è la descrizione di un **algoritmo** in una forma comprensibile all'elaboratore
- ‡ **Algoritmo**: sequenza finita di istruzioni attraverso le quali un operatore umano è capace di risolvere ogni problema di una data classe; non è direttamente eseguibile dall'elaboratore
- ‡ L'elaboratore è una **macchina universale**: cambiando il programma residente in memoria, è in grado di risolvere problemi di natura diversa (una classe di problemi per ogni programma)



# Algebra Booleana

- Contempla due costanti **0** e **1** (**falso** e **vero**)
- Corrispondono a due stati che si escludono a vicenda
- Possono descrivere lo stato di apertura o chiusura di un generico contatto o di un circuito a più contatti



- Si definiscono delle operazioni fra i valori booleani: **AND**, **OR**, **NOT** sono gli operatori fondamentali

# L'operazione di OR





- Si definisce l'operazione di **somma logica** (OR): il valore della somma logica è il simbolo 1 se il valore di almeno uno degli operandi è il simbolo 1

$$0+0 = 0$$

$$0+1 = 1$$

$$1+0 = 1$$

$$1+1 = 1$$



# L'operazione di AND





- Si definisce l'operazione di **prodotto logico** (AND): il valore del prodotto logico è il simbolo 1 se il valore di tutti gli operandi è il simbolo 1

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$



# La negazione NOT

- Si definisce l'operatore di **negazione** (NOT):  
l'operatore inverte il valore della costante su cui opera


$$\begin{aligned}\bar{0} &= 1 \\ \bar{1} &= 0\end{aligned}$$

- Dalla definizione...

$$\begin{aligned}\overline{\bar{0}} &= 0 \\ \overline{\bar{1}} &= 1\end{aligned}$$

# Variabili binarie

- Una variabile binaria indipendente può assumere uno dei due valori **0** e **1**



- Date  $n$  variabili binarie indipendenti, la loro somma logica (OR) è

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \begin{cases} \mathbf{1} & \text{se almeno una } x_i \text{ vale } \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \text{se } x_1 = x_2 = \dots = x_n = \mathbf{0} \end{cases}$$

# AND e NOT con variabili binarie

- Date  $n$  variabili binarie indipendenti, il loro prodotto logico (AND) è

$$x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n = \begin{cases} 0 & \text{se almeno una } x_i \text{ vale } 0 \\ 1 & \text{se } x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1 \end{cases}$$

- La negazione di una variabile  $x$  è


$$\bar{x} = 0 \quad \text{se } x = 1$$

$$\bar{x} = 1 \quad \text{se } x = 0$$

# Configurazioni delle variabili

- Date  $n$  variabili binarie indipendenti  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , queste possono assumere  $2^n$  configurazioni distinte

Ad esempio per  $n=3$  si hanno 8 configurazioni


$x_1x_2x_3$   000 001 010 011  
100 101 110 111

# Funzioni logiche

- Una variabile  $y$  è una funzione delle  $n$  variabili indipendenti  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , se esiste un criterio che fa corrispondere in modo univoco ad ognuna delle  $2^n$  configurazioni delle  $x_i$  un valore di  $y$

$$y = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- Una rappresentazione esplicita di una funzione è la **tabella di verità**, in cui si elencano tutte le possibili combinazioni di  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , con associato il valore di  $y$

$y = x_1 + x_2$  

$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



# Un esempio: lo XOR

- La funzione **XOR** verifica la disuguaglianza di due variabili

$x_1$	$x_2$	$XOR$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- L'espressione come somma di prodotti è quindi...

$$XOR = x_1x_2 + x_1x_2$$

# Un po' di preistoria...

- I primi esempi di utilizzo di sistemi di numerazione risalgono al neolitico, ovvero a circa 50.000 anni fa
- In epoca preistorica, le più utilizzate furono le basi 2, 5, 10, 20, 12, e 60
  - Mentre le basi 2, 5, 10 e 20 sono suggerite dalla fisiologia umana, 12 e 60 sembrano suggerite da scopi utilitaristici: 12 è divisibile per 1, 2, 3, 4, 6 e 12 mentre 60 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 30 e 60
  - Da notare che il 7 non compare mai nelle basi di numerazione e, in effetti, ebbe significati particolari, anche religiosi, presso i popoli antichi
  - La base 12 è ancora utilizzata in certe misure di tempo, 60 nella misurazione di angoli e tempo

## ...E di storia

- Tra le prime testimonianze certe dell'utilizzo di concetti numerici avanzati vi sono le tavole numeriche babilonesi, elenchi di numeri utilizzati per calcoli astronomici e di agrimensura, risalenti al X secolo a.C.
- Tuttavia nelle culture dell'antica Mesopotamia esistevano tabelle per le addizioni e le sottrazioni già durante il regno di Sargon I, intorno al 2350 a.C.
- Il documento più significativo dell'antico Egitto è il papiro di Ahmes o Ahmose, dal nome dello scriba che lo compose nel 1650 a.C.
- Lo stesso Ahmes sostiene inoltre che il suo materiale è tratto da un documento anteriore, e fa risalire l'originale ad Imhotep, medico e architetto del faraone Djoser della III dinastia, e quindi al 2650 a.C. circa

# Sistemi di numerazione posizionali

- Sistemi di numerazione **posizionali**:

La **base** del sistema di numerazione

Le **cifre** del sistema di numerazione

Il numero è scritto specificando le cifre in ordine ed il suo valore dipende dalla **posizione relativa** delle cifre

**Esempio**: Il sistema decimale (Base 10)

Cifre : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$$\begin{array}{cccc} & 5 & 6 & 4 & 1 \\ & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{Posizione:} & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \quad 5641 = 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$$

# Sistemi in base B

- La base definisce il numero di cifre diverse nel sistema di numerazione
- La cifra di minor valore è sempre lo 0; le altre sono, nell'ordine, 1,2,...,B-1; se  $B > 10$  occorre introdurre B-10 simboli in aggiunta alle cifre decimali

Un numero **intero** N si rappresenta con la scrittura  $(c_n c_{n-1} \dots c_2 c_1 c_0)_B$

$$N = c_n B^n + c_{n-1} B^{n-1} + \dots + c_2 B^2 + c_1 B^1 + c_0 B^0$$

$c_n$  è la **cifra più significativa**,  $c_0$  la **meno significativa**


Un numero **frazionario** N' si rappresenta come  $(0, c_1 c_2 \dots c_n)_B$

$$N' = c_1 B^{-1} + c_2 B^{-2} + \dots + c_n B^{-n}$$


# Numeri interi senza segno

- Con  $n$  cifre in base  $B$  si rappresentano tutti i numeri interi positivi da  $0$  a  $B^n - 1$  ( $B^n$  numeri distinti)

**Esempio:** base 10



**Esempio:** base 2



# Il sistema binario (B=2)

- La base 2 è la più piccola per un sistema di numerazione

Cifre: 0 1 – **bit** (binary digit)

Esempi:

$$(101101)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = (45)_{10}$$

Forma polinomiale

$$(0,0101)_2 = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = 0 + 0,25 + 0 + 0,0625 = (0,3125)_{10}$$

$$(11,101)_2 = 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 2 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125 = (3,625)_{10}$$

# Dal bit al byte

- Un **byte** è un insieme di 8 bit (un numero binario a 8 cifre)

$b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$

- Con un byte si rappresentano i numeri interi fra 0 e  $2^8-1 = 255$

00000000

00000001

00000010

00000011

.....

11111110

11111111

$2^8 = 256$  valori distinti

- È l'elemento base con cui si rappresentano i dati nei calcolatori
- Si utilizzano sempre dimensioni multiple (di potenze del 2) del byte: 2 byte (16 bit), 4 byte (32 bit), 8 byte (64 bit)...



# Dal byte al kilobyte

- Potenze del 2

$$2^4 = 16$$

$$2^8 = 256$$

$$2^{16} = 65536$$

- Cosa sono KB (Kilobyte), MB (Megabyte), GB (Gigabyte)?

$$2^{10} = 1024 \quad (\text{K=Kilo})$$

$$2^{20} = 1048576 \quad (\text{M=Mega})$$

$$2^{30} = 1073741824 \quad (\text{G=Giga})$$

$$1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ byte} = 1024 \text{ byte}$$

$$1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ byte} = 1048576 \text{ byte}$$

$$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ byte} = 1073741824 \text{ byte}$$

$$1 \text{ TB} = 2^{40} \text{ byte} = 1099511627776 \text{ byte (Terabyte)}$$

# Da decimale a binario

## Numeri interi

- Si divide ripetutamente il numero **intero** decimale per 2 fino ad ottenere un quoziente nullo; le cifre del numero binario sono i resti delle divisioni; la cifra più significativa è l'ultimo resto

**Esempio:** convertire in binario  $(43)_{10}$

$$\begin{array}{r} 43 : 2 = 21 + 1 \\ 21 : 2 = 10 + 1 \\ 10 : 2 = 5 + 0 \\ 5 : 2 = 2 + 1 \\ 2 : 2 = 1 + 0 \\ 1 : 2 = 0 + 1 \end{array}$$

resti

bit più significativo

$$(43)_{10} = (101011)_2$$

# Da binario a decimale

- Oltre all'espansione esplicita in potenze del 2 – **forma polinomia...**

$$(101011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (43)_{10}$$

- ...si può operare nel modo seguente: si raddoppia il bit più significativo e si aggiunge al secondo bit; si raddoppia la somma e si aggiunge al terzo bit... si continua fino al bit meno significativo

**Esempio:** convertire in decimale  $(101011)_2$

bit più significativo

1	x 2 = 2	+	0
2	x 2 = 4	+	1
5	x 2 = 10	+	0
10	x 2 = 20	+	1
21	x 2 = 42	+	1 = 43

$$(101011)_2 = (43)_{10}$$

# Sistema esadecimale

- La base 16 è molto usata in campo informatico

Cifre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

La corrispondenza in decimale delle cifre oltre il 9 è

$$\begin{array}{ll} A = (10)_{10} & D = (13)_{10} \\ B = (11)_{10} & E = (14)_{10} \\ C = (12)_{10} & F = (15)_{10} \end{array}$$

Esempio:

$$\begin{aligned} (3A2F)_{16} &= 3 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = \\ &= 3 \times 4096 + 10 \times 256 + 2 \times 16 + 15 = (14895)_{10} \end{aligned}$$

# Esempi – 1

‡ In qualsiasi base, l'essere il sistema di numerazione *posizionale* impone che combinazioni diverse di cifre uguali rappresentino numeri diversi; ad esempio:

→  $(319)_{10} \neq (193)_{10}$

→  $(152)_6 \neq (512)_6$ , infatti...

$$(152)_6 = 1 \times 6^2 + 5 \times 6^1 + 2 \times 6^0 = 36 + 30 + 2 = (68)_{10}$$

$$(512)_6 = 5 \times 6^2 + 1 \times 6^1 + 2 \times 6^0 = 180 + 6 + 2 = (188)_{10}$$

‡ Numeri che hanno identica rappresentazione, in basi diverse, hanno valori diversi:

→  $(234)_{10} \neq (234)_8$ , infatti...

$$(234)_8 = 2 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 2 \times 64 + 3 \times 8 + 4 = 128 + 24 + 4 = (156)_{10}$$

**Osservazione:** più piccola è la base, minore è il valore del numero rappresentato dalla stessa sequenza di cifre

# Numeri interi positivi

- I numeri interi positivi sono rappresentati all'interno dell'elaboratore utilizzando un multiplo del byte (generalmente 4/8 byte)
- Se l'intero si rappresenta con un numero di cifre minore, vengono aggiunti zeri nelle cifre più significative

**Esempio:** 12 viene rappresentato in un byte come...

00001100

# Numeri con segno

- Per rappresentare numeri con segno, occorre utilizzare un bit per definire il segno del numero
- Si possono usare tre tecniche di codifica

- Modulo e segno
- Complemento a 2
- Complemento a 1

# Modulo e segno

- Il bit più significativo rappresenta il segno: 0 per i numeri positivi, 1 per quelli negativi
- Esiste uno zero positivo (00...0) e uno zero negativo (10...0)
- Se si utilizzano  $n$  bit si rappresentano tutti i numeri compresi fra  $-(2^{n-1}-1)$  e  $+2^{n-1}-1$

**Esempio:** con 4 bit si rappresentano i numeri fra  $-7$  ( $-(2^3-1)$ ) e  $+7$  ( $2^3-1$ )

0000	+0	1000	-0
0001	+1	1001	-1
0010	+2	1010	-2
0011	+3	1011	-3
0100	+4	1100	-4
0101	+5	1101	-5
0110	+6	1110	-6
0111	+7	1111	-7
positivi		negativi	



# Complemento a 2

- Il complemento a 2 di un numero binario  $(N)_2$  a  $n$  cifre è il numero

$$2^n - (N)_2 = \underbrace{10\dots\dots 0}_{n} - (N)_2$$

- Il complemento a 2 si calcola...
  - Effettuando il complemento a 1 del numero di partenza (negazione di ogni cifra): si trasforma ogni 0 in 1 e ogni 1 in 0
  - Aggiungendo 1 al numero ottenuto

$$\begin{array}{r} 01010111 \\ \downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow \\ 10101000 \leftarrow \text{complemento a 1} \\ \hline \phantom{10101000} + 1 \\ \hline 10101001 \end{array}$$

# Interi in complemento a 2

- I **numeri positivi** sono rappresentati (come) in modulo e segno
- I **numeri negativi** sono rappresentati in complemento a 2  $\Rightarrow$  la cifra più significativa ha sempre valore 1
- Lo zero è rappresentato come numero positivo (con una sequenza di  $n$  zeri)
- Il campo dei numeri rappresentabili varia da  $-2^{n-1}$  a  $+2^{n-1}-1$

**Esempio:** numeri a 4 cifre


0000	+0	1000	-8
0001	+1	1001	-7
0010	+2	1010	-6
0011	+3	1011	-5
0100	+4	1100	-4
0101	+5	1101	-3
0110	+6	1110	-2
0111	+7	1111	-1

Nota: 0111 +7  
1000 -8

# Numeri in virgola mobile

- La rappresentazione dei numeri in virgola mobile è in relazione con la **notazione scientifica** (es.  $1.2 \times 10^2 = 120$ )
- La IEEE ha previsto uno standard per la rappresentazione in virgola mobile
  - **singola precisione** (32 bit = 4 byte)
  - **doppia precisione** (64 bit = 8 byte)
  - **quadrupla precisione** (128 bit = 16 byte)

Singola precisione



Il valore è

$$\begin{aligned} & (-1)^S 1.M \times 2^{E-127} && \text{se } E \neq 0 \\ & (-1)^S 0.M \times 2^{-126} && \text{se } E = 0 \end{aligned}$$

**Eccesso:** vale  $2^{t-1}-1$ , se  $t$  è il numero di cifre riservate alla caratteristica → rappresentazione "interna" dell'esponente sempre positiva

# L'aritmetica degli elaboratori – 1

- L'aritmetica "interna" degli elaboratori differisce notevolmente dall'aritmetica classica
- Sebbene le stesse operazioni possano essere realizzate secondo modalità diverse su elaboratori diversi, si riscontrano alcune caratteristiche comuni:
  - Rappresentazione binaria dei numeri
  - Rango finito dei numeri rappresentabili
  - Precisione finita dei numeri
  - Operazioni espresse in termini di operazioni più semplici

# L'aritmetica degli elaboratori – 2

- Rango finito dei numeri rappresentabili

- Qualunque sia la codifica utilizzata, esistono sempre il più grande ed il più piccolo numero rappresentabile
- I limiti inferiore e superiore del rango di rappresentazione dipendono sia dal tipo di codifica, sia dal numero di bit utilizzati
- Se il risultato di un'operazione non appartiene al rango dei numeri rappresentabili, si dice che si è verificato un overflow (un **underflow**, più precisamente, se il risultato è più piccolo del più piccolo numero rappresentabile)

# L'aritmetica degli elaboratori – 3

- Precisione finita dei numeri

- La **precisione** della rappresentazione di un numero frazionario è una misura di quanto essa corrisponda al numero che deve essere rappresentato
- Negli elaboratori, i numeri frazionari sono rappresentati in virgola mobile (**floating-point**), utilizzando un numero finito di bit
- È plausibile che un numero reale non ammetta una rappresentazione finita, quindi dovrà essere codificato in maniera approssimata
- Negli elaboratori si rappresentano soltanto numeri razionali (fino ad una data precisione)

# L'aritmetica degli elaboratori – 4

- Operazioni espresse in termini di operazioni più semplici
  - ✦ La maggior parte degli elaboratori non possiede circuiti in grado di eseguire direttamente tutte le operazioni:
    - ◆ La sottrazione si realizza per mezzo di una complementazione e di un'addizione
    - ◆ La moltiplicazione si realizza per mezzo di una successione di addizioni e di **shift** (traslazioni)
    - ◆ La divisione si realizza per mezzo di una successione di shift e sottrazioni
  - ✦ Le operazioni più semplici sono eseguite direttamente da appositi circuiti (in **hardware**); le operazioni più complesse sono realizzate mediante l'esecuzione di successioni di operazioni più semplici, sotto il controllo di programmi appositamente realizzati, e generalmente memorizzati permanentemente (in **firmware**)

# Codifica dei caratteri alfabetici – 1

- Oltre ai numeri, molte applicazioni informatiche elaborano caratteri (simboli)
- Gli elaboratori elettronici trattano numeri
- Si codificano i caratteri e i simboli per mezzo di numeri
- Per poter scambiare dati (testi) in modo corretto, occorre definire uno standard di codifica

A	—————>	01000001
3	—————>	00110011
\$	—————>	00100100



# Codifica dei caratteri alfabetici – 2

- Quando si scambiano dati, deve essere noto il tipo di codifica utilizzato
- La codifica deve prevedere le lettere dell'alfabeto, le cifre numeriche, i simboli, la punteggiatura, i caratteri speciali per certe lingue (æ, ã, ë, è,...)
- Lo standard di codifica più diffuso è il **codice ASCII**, per **American Standard Code for Information Interchange**

# Codifica ASCII

- Definisce una tabella di corrispondenza fra ciascun carattere e un codice a **7 bit** (128 caratteri)
- I caratteri, in genere, sono rappresentati con **1 byte** (8 bit); i caratteri con il bit più significativo a 1 (quelli con codice dal 128 al 255) rappresentano un'estensione della codifica
- La tabella comprende sia **caratteri di controllo** (codici da 0 a 31) che **caratteri stampabili**
- I caratteri alfabetici/numerici hanno codici ordinati secondo l'ordine alfabetico/numerico

0 48	A 65	a 97
1 49	B 66	b 98
.....	.....	.....
8 56	Y 89	y 121
9 57	Z 90	z 122
cifre	maiuscole	minuscole

# Caratteri di controllo ASCII

- I caratteri di controllo (codice da 0 a 31) hanno funzioni speciali
- Si ottengono o con tasti specifici o con una sequenza **Ctrl+carattere**

<b>Ctrl</b>	<b>Dec</b>	<b>Hex</b>	<b>Code</b>	<b>Nota</b>
^@	0	0	NULL	carattere nullo
^A	1	1	SOH	partenza blocco
.....	...	...	.....	.....
^G	7	7	BEL	beep
^H	8	8	BS	backspace
^I	9	9	HT	tabulazione orizzontale
^J	10	A	LF	line feed (cambio linea)
^K	11	B	VT	tabulazione verticale
^L	12	C	FF	form feed (alim. carta)
^M	13	D	CR	carriage return (a capo)
.....	...	...	.....	.....
^Z	26	1A	EOF	fine file
^[	27	1 B	ESC	escape
.....	...	...	.....	.....
^_	31	1F	US	separatore di unità

# Caratteri ASCII stampabili

Dec Hx Chr Dec Hx Chr Dec Hx Chr Dec Hx Chr Dec Hx Chr Dec Hx Chr

32	20	SPACE	48	30	0	64	40	@	80	50	P	96	60	`	112	70	p
33	21	!	49	31	1	65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
34	22	"	50	32	2	66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
35	23	#	51	33	3	67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
36	24	\$	52	34	4	68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
37	25	%	53	35	5	69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
38	26	&	54	36	6	70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
39	27	'	55	37	7	71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
40	28	(	56	38	8	72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
41	29	)	57	39	9	73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
42	2A	*	58	3A	:	74	4A	J	90	5A	Z	106	6A	j	122	7A	z
43	2B	+	59	3B	;	75	4B	K	91	5B	[	107	6B	k	123	7B	{
44	2C	,	60	3C	<	76	4C	L	92	5C	\	108	6C	l	124	7C	
45	2D	-	61	3D	=	77	4D	M	93	5D	]	109	6D	m	125	7D	}
46	2E	.	62	3E	>	78	4E	N	94	5E	^	110	6E	n	126	7E	~
47	2F	/	63	3F	?	79	4F	O	95	5F	_	111	6F	o	127	7F	DEL

**Nota:** il valore numerico di una cifra può essere calcolato come differenza del suo codice ASCII rispetto al codice ASCII della cifra 0 (es. '5'-'0' = 53-48 = 5)

# Tabella ASCII estesa

- I codici oltre il 127 non sono compresi nello standard originario

128	Ç	144	É	160	á	176	☐	193	⊥	209	⌘	225	β	241	±
129	ü	145	æ	161	í	177	☐	194	⌞	210	⌠	226	Γ	242	≥
130	é	146	Æ	162	ó	178	☐	195	⌟	211	⌡	227	π	243	≤
131	â	147	ô	163	ú	179		196	—	212	⌢	228	Σ	244	∫
132	ä	148	ö	164	ñ	180	†	197	+	213	⌣	229	σ	245	∫
133	à	149	ò	165	Ñ	181	‡	198	‡	214	⌤	230	μ	246	÷
134	â	150	û	166	ª	182	‡	199	‡	215	⌥	231	τ	247	≈
135	ç	151	ù	167	º	183	⌠	200	⌦	216	⌧	232	Φ	248	°
136	ê	152	_	168	¿	184	⌡	201	⌧	217	⌨	233	⊙	249	·
137	ë	153	Ö	169	_	185	‡	202	⌨	218	〈	234	Ω	250	·
138	è	154	Û	170	¬	186		203	〈	219	■	235	δ	251	√
139	ï	156	£	171	½	187	⌠	204	〉	220	■	236	∞	252	_
140	î	157	¥	172	¼	188	⌡	205	=	221	■	237	φ	253	²
141	ï	158	_	173	¡	189	⌡	206	⌫	222	■	238	ε	254	■
142	Ä	159	f	174	«	190	‡	207	±	223	■	239	∧	255	
143	Å	192	ℓ	175	»	191	‡	208	⌬	224	α	240	≡		